

## 真雪 TSNOW 冰雪管理系统季卡会员、计次卡相关设置

1、游客类别设置，增加季卡名称。固定游客选是，售票不显示，其他选项根据实际情况选择。

TSNOW冰雪管理系统

游客类别设置

代码: 006

游客类别名称: 单人季卡

使用押金:  游客类别押金  项目押金

消费押金: 80

冻结押金: 20

是否算收入:  是  否

固定游客:  否  是

使用状态:  启用  禁用

定价方式:  定折扣  定价格

售票显示:  显示  不显示

超时偏差内收费:  否  是

闸机通道语音: \_\_\_\_\_

闸机通道限时: \_\_\_\_\_ (单位:分钟)此时间内不允许重复刷卡

排序号: 0

设置:  禁止购买项目  禁止充值  禁止租借  禁止聘请  禁止其他消费  必须自带雪具

1、游客类别项目设置，勾选季卡可以使用的项目

TSNOW冰雪管理系统

保存 清除设置

游客类别	可用项目	可用套票	可用教学	可用套餐
1 散客	<input checked="" type="checkbox"/> 升级缆车票	96 <input type="checkbox"/> 单人票测试【单人票测试】	1 <input type="checkbox"/> 线上预约教学	1 <input type="checkbox"/> 测试套餐
2 网络票	<input checked="" type="checkbox"/> 冰雪乐园门票	97 <input type="checkbox"/> 双人票测试1【单人票测试】	<input checked="" type="checkbox"/> 滑雪教学1对1	
11 全招待	<input checked="" type="checkbox"/> 缆车票	98 <input type="checkbox"/> 单人票测试2【单人票测试】	2 <input checked="" type="checkbox"/> 滑雪教学1对2	
12 滑雪招待	<input checked="" type="checkbox"/> 雪地挖掘机		3 <input checked="" type="checkbox"/> 滑雪教学1对3	
14 团队	<input checked="" type="checkbox"/> 雪地摩托		4 <input checked="" type="checkbox"/> 滑雪教学1对4	
16 单人季卡	<input checked="" type="checkbox"/> 雪圈		5 <input checked="" type="checkbox"/> 滑雪教学1对5	
17 青少年季卡	<input checked="" type="checkbox"/> 雪镜		10 <input checked="" type="checkbox"/> 滑雪教学5-100人	
18 学生票	<input checked="" type="checkbox"/> 头盔			
19 平日单人10次缆车票	<input checked="" type="checkbox"/> 寄存柜			
20 平日单人10次魔毯卡	<input checked="" type="checkbox"/> 滑雪服			
	<input checked="" type="checkbox"/> 魔毯票			

2、游客类别价格设置，选择该季卡游客类型对应的滑雪和其他项目的价格，包含哪些项目把金额定义为0。



### 3、设置游客类型对应可用的支付方式



### 4、会员卡设置，季卡选择类型期限卡、对应游客类型里上面创建好的名称，会员卡名称一致即可。

次数：季卡为 0；如果是计次卡按实际次数填写。

方式：有效日期，或有效天数（从登记开始往后推，不用每年更改日期）

使用时间：一定要填写营业时间内：1:00 到 23:59

包含项目：选择季卡或计次卡包含的项目和时间  
 节假日设置：勾选对应节假日，和节假日可使用的次数。

TSNOW冰雪管理系统

会员卡设置

会员卡类型：期限卡

对应游客类型：单人季卡

会员卡名称：单人季卡

次数：0 0表示不限次数

方式： 有效日期  有效天数

有效天数：150

补卡费：20

闸机通道语音：

使用时间：01:00 至 23:59

使用状态： 启用  禁用

是否租借卡： 否  是

包含项目

项目名称	计费单位	操作
缆车票	全天	删除
缆车票	夜场	删除

积分设置

平日	周末	元旦	春节	试营业	元旦调休	春节调休1
0 积分兑 0	0 积分兑 0	0 积分兑 0	0 积分兑 0	0 积分兑 0	0 积分兑 0	0 积分兑 0

节假日设置【会员卡换卡次数限制】

<input checked="" type="checkbox"/> 平日	<input checked="" type="checkbox"/> 周末	<input checked="" type="checkbox"/> 元旦	<input checked="" type="checkbox"/> 春节	<input checked="" type="checkbox"/> 试营业	<input checked="" type="checkbox"/> 元旦调休	<input checked="" type="checkbox"/> 春节调休1	<input checked="" type="checkbox"/> 春节调休2
100	100	100	100	100	100	100	100

5、设置会员卡售卖价格，余额默认0。只有储值卡可选余额。季卡和计次卡余额为0即可。

TSNOW冰雪管理系统

会员卡价格设置

会员卡类型：期限卡

会员卡名称：单人季卡

价格：2460

卡余额：0

保存 取消